

## ✦ なぜ DVD-R、CD-R への保管が必要なのか？

作成したアルバムは、ホットアルバムの中に(パソコンの中)入れたままでは写真を未来に遺し守る事ができません。CD-R や DVD-R に保管して写真を守りましょう。

パソコンに何かあった時には、これまで大切に保管していたデータ全てが危険にさらされてしまいます。パソコンは消耗品です。長い年月使用すると様々なデータやファイルが蓄積されます。自分たちの知らない見えないところで様々なやり取りや計算が裏で行われているのです。耐用年数5年の消耗品として考える方もいるように、「高い買い物だからずっと使える」と言うわけにはいかないのがパソコンなのです。

通常は段々処理速度が遅くなり、インターネットがなかなか起動しないなどの症状が出てきます。そして、ある日突然パソコンが起動しなくなり、修理するにも症状によっては高額になる事もあり、復旧できないと言われて泣く泣く諦める事も多々あります。

そうなるとは、もうパソコンの中にあるデータを取り出す事ができなくなってしまいます。

また、インターネットは大変便利であり、知りたい情報をすぐに得る事ができたり、買い物ができたり、趣味の幅がひろがったりと、私たちの生活に今や無くてはならない存在となっていますが、そこには様々なウィルスにより大切な写真やデータが破壊される事例もあり、危険を多く含んでいます。

各種プロバイダなどからウィルスソフトなどを導入し、怪しげなサイトは閲覧しないなど様々な対策をされているかとは思いますが。

しかし、それらも必ずしも安全とは言えず、『ウィルスなどを作りネット上でばらまく⇒最新のウィルス対策をする』は常にイタチゴッコ状態にある事を忘れてはいけません。

大切なデータを守るには、パソコンに保管するのはもちろんですが、パソコンの外に取り出す事も重要になります。

パソコンと外部に保管する → ダブルで保管する。



ホットアルバムでは、これを「安心保管」としてディスクに書き込まれたアルバムには、大切な写真を守る安心マークを付けています。



# 大切な写真で作ったアルバムをディスクに保管しましょう



作ったアルバムをディスクに書き込みましょう。書き込みできるのは「編集済み」になっているアルバムです。「編集中」のアルバムは書き込み出来ません。

※市販ディスクに書き込みを行うには、書き込み機能の搭載が必要になります。  
詳細は、【ソフト購入方法】をご参照ください。

## アルバムをディスクに保管します



1: 「CD-R/DVD-R 書き込み」をクリックします。

2: 先にディスクを挿入してしまうとフォーマット（初期化）され書き込みができなくなります。必ず画面指示に従って挿入しましょう。

最初からディスクを入れておくとフォーマットされ書き込みできなくなります。画面の指示に従ってディスクを挿入してください。

3: 保存したいディスクの種類を選びます。



### 保存したいメディアを選んでください。

大切な写真は必ずDVD-Rに記録して遺しましょう。DVD-Rに記録した後は専用ケースに入れ、ジャケットプリントを付けて保管しましょう。

大切な思い出を写真データ（静止画、動画）と併せスライドショーにも記録できます。  
※編集済みのアルバムを選んで保存できます。

市販のCD-RやDVD-Rへ書き込む場合は有料の書き込みソフトの購入が必要です。ご購入はホーム画面の右上の書き込みソフト購入ボタンからお願い致します。  
市販のCD-RやDVD-Rは、長期保管が可能な「日本製」と書かれた商品を購入しご利用ください。

1アルバム 240枚まで

ビデオアルバム 5アルバム 1200枚まで  
データアルバム 10アルバム 2400枚まで  
※次の画面で選べます。



専用ディスク

CD-R

DVD-R

次世代ディスク

Video-CDはDVDプレーヤーで見られない場合があります。DVDプレーヤーで見える場合はDVD-Rをご利用ください。

パソコンにはDVDドライブが必要です。パソコンとDVDプレーヤーで鑑賞できます。

・Blu-Ray Discに対応予定  
・詳細仕様、記録内容、対応時期未定

推奨するパソコン環境

- ① 専用ディスク  
(ホットアルバム製の CD-R  
インターネットで購入可能です)
- ② 市販 CD-R
- ③ 市販 DVD-R

(②、③は書き込み機能の搭載が必要になります。)

## ①専用ディスク ②市販 CD-R の書き込み手順

240 枚まで画像(または 256MB 以内)が入ったアルバムを、1つ収録することができます。


✓DVD プレーヤーで観賞したい場合は、DVD-R をご利用ください。

※CD-R をビデオ DVD プレーヤーで再生する場合は、お使いの DVD プレーヤーがビデオ CD (VideoCD) に対応している必要があります。



※ 専用ディスクのご購入につきましては、【ソフトの購入方法】をご参照ください。

1: 「専用ディスク」または「CD-R」ボタンを押します。



2: ディスクを挿入してくださいと表示されます。この時点でパソコンのディスク挿入口が開きますので、ディスクをセットして挿入口を閉じます。



3: ブランクディスクのチェックが開始されます。  
※ディスクが空の状態か(既に書き込みされていないか)確認します。

→「専用ディスク」は5: に移動します。

4: 「CD-R」では、以下の2通りのアルバムスタイルから選択します。

### ▶ データアルバム(パソコン用)

データのみを収録したアルバム。  
パソコンでのみアルバムをスライドショーで鑑賞する事ができます。

※テレビでは観られません。

### ▶ ビデオ付きデータアルバム

#### パソコン&DVD プレーヤー用)

パソコンとビデオ CD 規格に対応した DVD プレーヤーでスライドショーを鑑賞できます。



**5: 収録するアルバムを選択します。**

選択できるアルバムは「編集済み」のアルバムのみです。

保存したいアルバムをクリックしたら画面右下の「アルバムを選択」ボタンを押します。

アルバムを選択



「アルバムを選択」ボタンを押すとアルバムの枚数記載部分に✓チェックマークが入り、アルバムの中の写真全てが青くなり、選択された状態になります。

選択したら【すすむ】ボタンで次へ進みます。

すすむ



**6: 書き込む前にチェック項目を確認します。**

■ 「専用ディスク」では、

再生モードを下記から選択します。

- ▶ スライドショー画面終了と同時にムービー再生を停止する
- ▶ BGMの再生が全て終わってからムービー再生を停止する。

どちらかを選択(クリック)します。


選択ができたなら「書き込み」ボタンを押します。

書き込む



■ 「CD-R(ビデオ付きデータアルバム)」では、再生モードを以下から選択する事ができます。

- ▶ 各アルバムを単独再生(スライド終了と同時に自動停止)
- ▶ 各アルバムを単独再生(BGM 終了まで再生を続け自動停止)
- ▶ 各アルバムを単独再生(リモコンで止めるまで繰り返し再生)



7:再生モードをクリックして選択したら「書き込む」ボタンを押します。

※書き込み時間はアルバムの内容、パソコンの動作環境により異なります。

数分～数十分かかりますので、その間は他の作業は避けて頂き書き込みを行ってください。



8:書き込みが完了すると「アルバム名:●●」という名前のアルバムをパソコンにもダブル保管しました。と表示されます。

パソコンのディスク挿入口が開き、ディスクを取り出す事ができます。

「OK」ボタンを押して完了させると、書き込んだアルバムの「ジャケットプリント」ができる画面に移動します。→9ページへ

### ③ 市販 DVD-R への書き込みの書き込み手順

※書き込むには、DVDドライブが必要です。

また、書き込む際には Cドライブに 4.8GB 以上の空き容量が必要です。

1: 「DVD-R」ボタンを押します。

2: 目体に応じたアルバムスタイルを選択します。

#### ▶ データアルバム(パソコン用)

データのみ収録したアルバム。パソコンでのみアルバムをスライドショーで鑑賞出来ます。

10 アルバム(2,400 枚)選んで書き込みます。

#### ▶ データ&ビデオアルバム(パソコン&DVD プレーヤー用)

パソコンと DVD プレーヤーで鑑賞できます。5アルバム(1,200 枚)選んで書き込みできます。



3: 収録するアルバムを選択します。

選択したアルバムスタイルの、収録できるアルバム数をクリックして選択します。

※収録は1アルバムからでも行えます。



#### 4: アルバムを複数選択します。

データアルバム(パソコン用)はアルバムが10コまで選択でき、データ&ビデオアルバムはアルバムを5コまで選択できます。

選択できるアルバムは、「編集済み」と「安心保管」マークのついたアルバムになります。

5: 収録したいアルバムをクリックして選択したら画面右下の「アルバムを選択」ボタンを押します。

アルバムを選択

「アルバムを選択」をクリックするとアルバムに✓チェックマークがつかます。



現在のアルバム選択数、  
アルバム内の写真総数  
選択した全体総容量

アルバムが選択できたら【すすむ】ボタンで次へ進みます。

#### 6: ディスクのタイトルを決めます。

それぞれにタイトルがついたアルバムを5アルバム、10アルバムと、複数を登録しますので、全体的なまとめとしてのタイトルを入れます。

(大見出しのようなものです)


収録したアルバムが家族の写真であれば、【家族のアルバム】といった感じで入力します。

※未入力で無題のままでも登録はできます。

※収録したアルバムタイトルの一覧から選択することもできます。

アルバム入力欄の横▼マークをクリックすると、収録アルバム名が一覧で表示されますので、クリックして選択します。

このディスクタイトルは、ホーム画面上で通常アルバム順になっている表示方法を「DVD」順に変更することで、ディスクタイトルでアルバムを管理できるようになります。



## 7: ディスクに書き込みます。

- ▶ データアルバム(パソコン用)はそのまま「書き込む」ボタンを押して書き込みます。



- ▶ データ&ビデオアルバムでは、スライドショーのエフェクト効果を選択する事ができます。



プレイヤーでの再生モードを選択します。

- ▶ 各アルバムを単独再生(スライド終了と同時に自動停止)
- ▶ 各アルバムを単独再生(BGM 終了まで再生を続け自動停止)
- ▶ 各アルバムを単独再生(リモコンで止めるまで繰り返し再生)
- ▶ 保管した全アルバムを繋げて連続再生(連続再生を繰り返す)


モードを選択したら【書き込む】ボタンで書き込みを開始します。



8:書き込みが完了したら、収録したアルバム名一覧が表示されたダブル保管の完了画面が出ますので「OK」ボタンを押して完了させます。  
 ディスクに保管したアルバムは、ホーム画面の「アルバムの写真」では「安心保管」マークがついています。



「OK」ボタンを押すと「作成完了」画面に移ります。



## ■ ジャケットプリント

各ディスクに保管したあと、「作成完了」画面が表示され、そのまま「ジャケットプリント」画面に移る事ができます。CD-R や DVD-R は記録データが紫外線に弱い色素で記憶されます。  
 透明ケースや紙などのソフトケースでは光が届いてしまい、光で徐々に劣化していきます。  
 ホットアルバムでは、ディスクを光から守る黒い樹脂製のトールケースに入れ、表紙にホットアルバム内蔵プリントでジャケットを付けて保管しデータを守ることを推奨しています。

映画 DVD などに使用されている黒いケースが遮光ケースです。このケースの外側にディスクに何の写真が収録されているか分かれば、いちいちディスクをパソコンに入れ中身を確認する必要は無くなりますので、写真を守りながら、観たい時にさっと探して楽しむ事ができるのです。



**作成完了**

CD-Rへの書き込みが終わりました。  
 タイトル、日付、ALBUM IDをディスクに記入してください。  
 (ボールペンなどの先が堅いペンは使用しないでください)

ALBUM ID: 10A1004M3E49501C

家族旅行 (04.07.26 ~ 04.12.26)

アルバム名が記載されます。  
 ここでは CD-R ですが、DVD-R の場合は、収録した分のアルバム名が記載されます。

ホーム画面に戻ります。  
 印刷は後からでも行えます。

ホーム画面に戻る    同じものをもう一枚    **ジャケット印刷する**

1:「ジャケット印刷する」ボタンをクリックします。

2:表紙のデザインを決めます。

1.デザインを選ぼう

ジャケットの背景を選んで、裏表紙にインデックスの写真

カーソルを動かしジャケットデザインをクリックして選択します。

デザインタイプ 標準

表紙の写真を「前」「次」ボタンで変更できます。

タイトル 奈々～成長日記～

日付 2002 07 29 ~ 2010 06 23

※変更できません。 日付なしを設定

文字の種類 MS Pゴシック

文字の色

表紙の写真を選ぶ

前 25/47 次

裏表紙のレイアウトを選ぶ

インデックス写真を表示する

※インデックス写真は、最大24枚まで自動的にレイアウトされます。

裏表紙のレイアウトを選びます。  
インデックス(小さい写真の一覧)  
表示をするか選択する事ができます。

タイトルはアルバム作成時に入力したタイトルが反映されますが、ジャケット使用時のみ他のアルバム一覧から選択する事や、別のタイトルを入力し直す事もできます。

- ◆日付は年月日の変更もでき、日付なしも設定できます。
- ◆タイトル、日付ともに文字の種類、色などで装飾することができます。

3:プリントしよう

2.プリントしよう

プリンタの電源を入れ、選択したサイズの紙をセットして、「詳細設定」を確認してから「印刷開始」をクリックしてください。

※A4サイズで印刷されます。

紙のサイズ: A4

必要な紙の枚数: 1枚

使用プリンタ: EPSON MINOLTA magicolor 5

印刷開始

印刷前にお使いのプリンターの電源を入れ、設定を確認して「印刷開始」ボタンで印刷を行います。

用紙は A4 サイズ。  
印刷された紙には切り取り用の線が付いているので、その線に沿ってハサミで切り、遮光ケースに差し込めば完成です。



印刷できたら

切り取り線に沿ってハサミで切ります。



切り取ったジャケットを遮光ケースに差し込みます。



完成です♪



作成したディスクは、遮光ケースに入れ高温多湿の場所、直射日光や蛍光灯を出来るだけ避けて頂き立てた状態で保管してください。



遮光ケースにジャケットプリントを付けたアルバムなら、ご自分での管理にも便利ですし、プレゼントにも最適です。

中にどんな写真が入っているか、その都度ディスクを開かなくても確認できますので、観たい時にすぐにさっと探して楽しむことができます。

## アルバムディスクへの保管内容

オールインワンで1枚のディスクに全てのデータを保管します。

- 1: 写真(静止画 / JPEG)動画(MOV AVI MPEG4)を編集したアルバムを保管できます。  
(CD-R は1アルバム、DVD-R は5アルバムと 10 アルバムの二通り)
- 2: JPEG 画像/もとの JPEG 画像にユニークな ID ファイル名をつけ保管します。  
(上書き誤消去がありません)
- 3: サムネイル/パソコンで瞬時に表示するための小さな画像
- 4: スクリーンネール/大画面テレビで表示する為の画像
- 5: ビデオ画像/DVD には DVD ビデオ、CD-R にはビデオ CD を自動で作成保管します。
- 6: 音楽ファイル/BGM に付けた音楽ファイル
- 7: 自己起動型のビューソフト/OS に依存せず画像を取り出せる機能
- 8: HOTALBUM Mybox ソフト

### ■ DVD-R へ記録可能なデータ

▶ パソコンでもテレビでも楽しむには(書き込めるアルバムは5コ)

**A:** DVD-R ビデオアルバムの場合、JPEG データと合わせ DVD ビデオを記録します。  
編集済みのアルバムを5アルバム選んで保管出来ます。

静止画、動画合わせて 1,200 枚以内、最大 1.024MB(1GB)以内とします。

▶ パソコン専用バックアップ(書き込めるアルバムは 10 コ)

**B:** DVD-R データアルバムの場合 DVD ビデオは作成しません。

編集済みのアルバムを 10 アルバム選んで保管出来ます。

静止画、動画合わせて 2,400 枚以内、最大 2.560MB(2.5GB)以内とします。

### ■ CD-R へ記録可能なデータ

**A:** CD-R データアルバム(ビデオ CD は作成しません)

編集済みアルバムを1つ選んで保管できます。

静止画最大 256MB、240 枚以内(1画像 1KB 以上 30MB 以内に限る)

動画: 複数の動画合わせて最大 25 分

**B:** ビデオ CD アルバムの場合、

JPEG データと併せてコ画質ビデオ CD を作成記録します。

編集済みアルバムを1つ選んで保管できます。

静止画最大 256MB、240 枚以内(1画像 1KB 以上 30MB 以内に限る)

動画: 複数の動画合わせて最大 25 分

※CD-R を DVD プレーヤーで観賞するには、

お使いのプレーヤーがビデオ CD 規格に対応している必要があります。

お取り扱い説明書「再生可能ディスク」にビデオ CD (VideoCD) が記載

されているかご確認ください。また、ビデオ CD 対応と記載があっても再生できない機種もありますので  
プレーヤーで観賞する際は、DVD-R で書き込みください。